

Progesterone 黃體素注射液 (黃體油針)



需要準備: 黃體素注射液、3 c.c.空針、酒精棉片一片

1. 使用之前請先將雙手洗淨擦乾避免感染
2. 確認黃色醫囑單上藥品種類、施打劑量及施打時間
3. 將桌面清潔淨空以便於施打
4. 參考下方施打步驟施打藥劑
5. 施打完畢後於黃色醫囑單上註記標示已施打
6. 請將空針頭用不易刺穿的容器收集拿至本中心回收



輕輕搖晃讓上段藥物集中至瓶身

01. 輕輕搖晃一下讓上段藥物集中至下方瓶身



小白點朝上面對自己

02. 將小白點面向自己，大拇指勿超過瓶身段點處向外剝開玻璃瓶



03. 取3.c.c.針筒將藥物全部抽出，因藥物屬於油性請保持耐心慢慢抽取




針筒內桿下拉
將針尖吸取的藥聚集於針管
免得下一步驟
排氣時會把藥物噴濺出去

04. 將針筒內桿稍向後拉，使針頭殘留的藥物完全流入針筒後



排出空氣至前端有一小水滴

05. 排出空氣使用雙手握住針筒慢慢上推內桿直到一滴水珠流出




06. 將針尖輕輕蓋上蓋子，平放於桌面上，並準備酒精棉片

快速垂直進針緩慢推藥

進針深度至少進入針頭的2/3，

回抽視管內有無回血，需無回血才可繼續注射藥物，如有回血請重新進針
注射後停留2秒再拔出，注射部位需按摩，若按摩後仍有硬塊可熱敷



07. 捏緊注射區域使用酒精棉片由內而外的消毒注射區域，快速垂直進針緩慢推藥，使用酒精棉片壓住注射部位需按摩，若按摩後仍有硬塊可熱敷

國泰綜合醫院生殖醫學中心

臺北市仁愛路四段280號3樓(國泰醫院本館3樓)

Tel：02-27082121 #3557

電話諮詢時間：8:30-12:00 / 13:30-17:00